

JTDX 中文安装及设定手册

VR2UPU BD7MJO 2017.12.18 初稿 → 2021.11.13 更新

请留意:因应JTDX更新及更正本文件错误,手册内容会不断更新.

QQ: 308532243 WSJT-X 通讯软件研究群

JTDX 为多语版本,本文以中文版面作说明.

旧版本请先行卸载, 重新安装.

JTDX 版本<mark>不支援 Windows XP</mark> 作业系统。

在当安装 JTDX 后发现频率表失踪时,在设置频率选项中, 右銉工作频率窗, 重置频率。



1.0.0 安装

JTDX 需求电脑系统资源比较多,旧款或慢速电脑不建议使用 JTDX.

在 JTDX 主页上选择相应操作系统的安装包,下载并执行软件包文件,将 JTDX 安装到执行档目录中。 C:\JTDX64\149\bin\jtdx.exe

请点选 Create JTDX Desktop Icon 以产生快捷在桌面上.

会根据 位元 版本号 而改变目录.



先您可以通过单击 系统 菜单中的"开始" 执行卸载链接或使用 系统 控制面板上的卸载程序来卸载 JTDX。 若不卸载旧版本,系统会留存不能删除的卸载链接。



1.0.2 工作目录档案及功能

工作目录安装位置如下:

C:\Users\user\AppData\Local\JTDX\

若是有其他设备或呼号,他们都各自有独立的目录,如下: C:\Users\user\AppData\Local\JTDX - VR2UPU\

CALL3.TXT

C:\JTDX64\149\share\jtdx\CALL3.TXT

C:\Users\user\AppData\Local\JTDX\CALL3.TXT

内容曾经被记录的呼号及其网格,在收到一个没有网格的呼叫者时,可按检索来查询该呼号的网格

DX 呼号	DX 网格
VR2UPU	OL72
角度: 103	123 公里
检索L	增加

Call3.txt 另一用途,在JT9,T10,JT65模式可用来帮助解码

wsjtx_log.ADI 与 wsjt.log

wsjt_log.adi 是主要日志档案, adi 格式档案可用于向外导出至其他日志软件. 若是曾经使用 WSJTX 须要把旧有的日志导入, 合并或复制至 JTDX 工作目录内,包括 wsjt.log 和 wsjt_log.adi 这 2 个档案.

分清楚 wsjt.log 和 wsjt_log.adi 是不相同的,可打开档案总管→检视→副档名来检视. 为免 JTDX 在每次解码时读取日志所须时间过久,最好祗导入 FT8, JT9 及 JT65 的旧日志数据.

yyyyMM_ALL.TXT

记录所有你在那波段,声音频率,工作模式,发出和接收到的信息. 当日志丢失时可翻阅当时当日的所有记录。 并按每个月,使用 yyyyMM_ALL.TXT 作为档案名称。 删除 yyyyMM_ALL.TXT 时,是删除最后创建的文件。

JTDX.ini

JTDX 的设定档.

ALLCALL7.TXT

C:\JTDX64\149\share\jtdx\allcall7.txt

这内容包括全球被记录的呼号,可用来帮助 FT8 解码及过滤。

wsjtx_wisdom.dat 及jt9_wisdom.dat

当 JTDX 执行时软件的画面大小及位置均会被记录于这 2 个档案中,若出现软件画面显示和其他用户不一样。 打开 文件 菜单内日志目录,关闭 JTDX 之后并删除 wsjtx_wisdom.dat 及 jt9_wisdom.dat。 重新执行 JTDX。





如果想要同时使用几部不同的电台,或不同的呼号

在桌面右击→新建→快捷,目标定义中填入 C:\JTDX64\149\bin\jtdx.exe --rig-name=XXX (XXX=电台名称),来运行软件(<mark>注意:是两个 - 号</mark>)。

之后下一步输入快捷名称,这样运行的每个 JTDX 将使用自己独立的配置设置和日志。

1.0.4 JTDX 不同风格

在桌面右击原有快捷,目标定义中填入 C:\JTDX\JTDX\bin\jtdx.exe -style=*** ***可用 windowsxp, windowsvista, fusion 例:C:\JTDX64\149\bin\jtdx.exe -style=windowsxp --rig-name=VR2UPU

1.1.0 时钟校正

微软 WIN 系统的时间同步,通常是7天更新一次,少于1秒误差不会更新及伺服器经常挂掉做成更新不成功。

1.1.1 时间更新服务

有可能系统之时间更新服务被其他软件关闭.

按 WIN+R 在执行空格内输入 Services.msc 并确定,查找 Windows Time 的状态是否执行中,若不是的话就 右击 Windows Time,选择内容,在启动类型(E):选择 自动,在服务状态:按启动.



	JTDX 中文使用手册 作者: VR2UPU BD7MJO
Windows Time 内	J容 (本機電腦)
一般 登入	復原 相依性
服務名稱:	W32Time
顧示名稱:	Windows Time
描述:	維護在網路上所有用戶端及伺服器的資料及時間同步處 <mark>へ</mark> 理。如果這個服務停止,將無法進行日期和時間同步處 、
可執行檔所在路 C:\WINDOWS	各徑 \system32\svchost.exe -k LocalService
啟動類型(E):	自動
服務祝想: 敵動(S)	で17-12 停止(T) 暫停(P) 繼續(R)
1.1.2 修改	注册表 regedit
	修以注加农存在 足风险,石九这刀面能刀切勿远打修议, 切小及后来目们.
設定網際網路	
☑ 與網際網路	格時間伺服器同步處理(S)
伺服器(E)): time.pool.aliyun.com 立即更新(U) time.pool.aliyun.com
時鐘已經與 ti	im 1.cn.pool.ntp.org :49 成功完成同步處
埋。	ntp.x.netease.com
	time-a.nist.gov
	time.jmu.edu.cn
	確定 取消
下列内容是增 执行这文件,	加可用 SNTP 网址列表,把下列方框文字复制并贴上记事本,另存文件名 time.reg,之后双撃 把内容合并进系统注册表内.
下表为W/in	dows 7 8 10 系统使用
Windows Reg [HKEY_LOCA	istry Editor Version 5.00 AL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime\Servers]
@="13" "1"="time win	dows com"
"2"="time-b.r	nist.gov"
"3"="time-a.r	nist.gov"
"4"="time.nis	t.gov"
"5"="0.nettin	ne.pool.ntp.org"
	VR2UPU BD7MJO 2017.12.18 初稿 → 2021.11.13 更新





1.1.4 时间仍然有差误

若果网络时间同步之后仍然有差误,可手动把系统时间打乱,调整分钟和秒钟快或慢几分钟.





1.1.5 检测时间

打开 https://time.is 网页,就可看到你的电脑系统时间和全球标准时间有没有误差.





若使用一些非正常呼号如: VR2/BD7MJO, VR2UPU/M, VR2UPU/QRP, 在QSO中希望通知对方你的完整 呼号,你可以选择在TX1,TX3,TX5时发送,但要注意你在各日志网是否使用这样的呼号,否则双方日志 不能确认。

目当前网格

2.1.2 日志筛选



从日期/时间开始筛选通联日志 (YYYYMMDDHHM<mark>M</mark>SS)

使用当前呼号

使用当前网格

从日期/时间开始的筛选通联日志 (YYYYMMDDHHMMSS)

从 (年 月 日 时 分 秒)之前的日志资料不使用, 祗使用设置日期后的资料

2.1.3显示







上图是最简单的连接电脑与无线电设备的方法.

若果阁下动手能力差,可考虑 BH2RO HYPERLINK "https://shop106805482.world.taobao.com/" HYPERLINK "https://shop106805482.world.taobao.com/" HYPERLINK "https://shop106805482.world.taobao.com/" 板子 https://shop106805482.world.taobao.com/ ,不受电磁干扰而挂掉,适合 FT8X7 系列机器或机器上没有连 接电脑 USB 的用户。



2.3.0 电台

2.3.1 无线电设备:

下拉列表中选择您的无线电设备类型,不希望使用 CAT 控件或没有 CAT 的控制线,则选择 None 并直接前往 设定 PTT 选项。CAT 并不是一定须要的设备.

无线电设备: Icom IC-7300

▼ 时间间隔: 1秒

٥

如果您已配置软件控制,如: DX Lab Suite Commander, Ham Radio Deluxe, Hamlib NET rigctl,或 OmniRig,您可以从无线电设备列表中选择其中一个程序名称。

时间间隔:

为软件与无线电设备沟通的时间间隔.时间间隔较长,意味着对无线电设备的更改需要更长的时间才能检测到.

✔ 打开 📃 关闭设备电源 📃 电平表 🛛 🖌 输出功率

设备电源打开/闭关

Hamlib 支持的电台机器,稳压电源须要打开,电台机器须要使用 CAT 连接.

在JTDX执行时,自动启动电台机器的电源.

当 JTDX 关闭时, 会自动关闭电台机器的电源.

S 表 和 输出功率

选择隐藏或显示这 S表 及 输出**功率**。如果选择 DX Lab Commander, Ham Radio Deluxe 或 OmniRig, 则这 2 个选项自动取消和禁用。

2.3.2 CAT 控制

要让 JTDX 直接利用 CAT 去控制无线电,请进行以下设置:

	JTDX 中2	文使用手册 作者: VR2UPU BD7M	JO
CAT控制			
		· ·	
串口参数			
波特率: 9600			
数据位元			
● 默认值	◯ Se <u>v</u> en 7	○ Eight 8	
停止位元			
● 默认值	◯ On <u>e</u> 1	O T <u>w</u> o 2	
握手方式			
	_ · · ·		
● 默认值	○ <u>N</u> one		
○ XON/XOFF	〇 硬件 <u>F</u>	1	
强制控制线			
	* KIS		

2.3.3 串行端口

选择 CAT 的串行端口位置。

2.3.4 串口参数

波特率

串行端口数据速率必须与您的无线电设置相匹配.

数据位元 通常是 8 (Eight)

<mark>停止位元</mark> 2 (Two)或 1 (One)

可以使用预设值。

<mark>握手方法</mark> 通常是 None。 可以使用预设值。

强制控制线

一些 CAT 串行端口的 RTS 和/或 DTR 控制线被强制使用 High 高电位或 Low 低电位。 仅当您确信需要这些 (例如,为无线电串行接口界面供电)时,才选择这些。



2.3.5 PTT 方法

选择 "VOX"、"CAT"、"DTR" 或 "RTS" 作为所需的 发射/接收 切换方法。 如果您选择的是 DTR 或 RTS,请选择所需的串行端口,DTR 通常用于 CW 模式,RTS 通 常用于数据模式。使用 CAT 控制的可直接选择 CAT。 PTT 方法

○ vo <u>x</u>			
● С <u>А</u> Т) R <u>T</u> S		
端口: USB		-	

2.3.6 无线电设备音频源

某些无线电设备允许您选择发射音频的连接器位置,通常是灰掉不能选择,软件根据下一个 Mode模式的选择 上边带 或 数据/封包 设定,而自动连接 后方/数据 或 前方/咪高峰。 祗有使用 Ham Radio Deluxe才能可以让你选择。

无线电装备音频源

● 后方/数据□ ○ 前方/咪高峰E

2.3.7 模式

JTDX 使用上边带模式的传输和接收。选择上边带 或数据/封包。 当设置为数据/封包模式时,一些无线电设备提供更宽或更平坦的 通带。 如果不希望 JTDX 更改无线电设备模式设置,请选择 None。 模式 None 上边带图 • 数据/封包k

2.3.8 异频操作

2.3.9 测试 测试 *CA*T

如果您的无线电设备支持使用 异频模式 (单独 VFOs 给接收和发射)则会产生显著的优势。 异频操作

● None 🗌 ○ 无线电装备 🔵 虛假





单击**测试 CAT** 以测试 JTDX 和电台之间的设置是否正确。 CAT 当设置正确时,按钮显示为 绿色; 仍然未正确设置时,按钮为 红色。



测试 CAT	测试 PTT	Г	
发射延迟:	0.1 秒	*	

测试 PTT

单击测试 PTT 测试发射按钮以确认控制方法工作是否正确。 如果您为 PTT 方法选择了 "VOX"声控,则可以使用主窗口中的 "Tune"调谐按钮来测试。 PTT 按钮正确会成为红色,电台会发射.

2.4.0 音频

注意: 声卡的驱动要更新,及插线要良好接触, 否则没有声音进出或 JTDX 找不到声卡. 可在系统**装置管理员,点选相关项目并右击鼠标,更新驱动程序软体.** 畫 裝置管理員



打开系统的 Sound control panel 声音控制面板,然后依次选择及调整 "录制" 和 "播放" 选项卡。点击"属性", 然后 "高级",并选择 16 位元,48000 Hz (DVD 品质)。





调整音量至合适幅度,观察及调整 JTDX 输出往发射机 ALC 电平和接收输入音量.



×



译告: <mark>如果您选</mark> 择	择的音频输出设备也是电脑的默认音频设备,请务必关闭所有系统声	<mark>音,以防无意中将它们</mark> 4
<mark>·到发射讯号中</mark>		
播放 录制	声音通信	
声音主题是应用 案或保存修改局	用于 Windows 和程序事件中的一组声音,您可以选择现有方 后的方案。	
声音方案(H):		
无声	▼ 另存为(V) 删除(D)	
要更改声音,说以将更改保存为	青单击以下列表中的程序事件,然后选择要应用的声音。您可 为新的声音方案。	
.4.1 声卡 新		
入和输出 择输入和输 双声道。	出 的音频设备。通常 单声道 设置就足够了,但在特殊情况下,您可	丁以选择 左声道、右声 :
使用机器上的 卡	声卡或外加盒子时,选择正确的声卡,并在电脑系统内调整该声卡音	音量。
刷新		
 输入:	Default Input Device	▼ 単声道
載4.	Default Output Device	★ 日本法
.4.2 声音栏 FDX 可以将其 音档案储存目录	当案储存目录 法接收的音频序列保存为. wav 文件的默认目录;如果需要,可以选择却 表	其它位置。
目录位置 <u>a</u> : C:/U	Users/user/AppData/Local/JTDX - BD7MJ0/save	选择空
.4.3 记录名 记录各波段及模式 ✓发射 □ 训 射 / 调谐 TDX 会记录各 .5.0 程序 息程序处理方	- 波段及模式的功率设置值 武的功率设置值 週間 ・波段的的 发射/调谐 功率滑块位置。	





如果我呼叫的电台回应其他人

严格定向 CQ 操作

若是选用并在软件 CQ 上输入指定区域 SA NA AF ... 或前缀 BY ... 等,软件将忽略非指定区域或前缀以外其 他电台,包括新 DXCC 的 CQ 呼叫. 例如你是 BD7MJO 并主叫 CQ AF BD7MJO OL62, AA0ZZZ 是你新的 DXCC 回应你,但 AA0ZZZ 不是 AF

制如你是BD/MJO开主叫CQ AF BD/MJO OL62, AA0222 是你新的 DXCC 回应你, 但 AA0222 不是 非洲区域里的电台, 所以你不会回应他。



选择使用渴望的呼号 前缀,均不受此定向限制.

			-			
;	檢索	新增	Tx/Rx	芪 頻	✔ 渴望	
呼號:						
前際	PJ,BY,					
網格:						
國家: [
		VR2U	IPU BD7MJO	2017.12.	【8 初稿 →	2021.11.13 更新

JTDX 中文使用手册	作者: VR2UPU	BD7MJO	

2.6.0 自定义文字 QRZ BD7MJO OL62 QSB NO DECODE SRI NO DECODE ITALY GRAZIE TIME CHECK @ QB4 @ SPLIT XINXIN 73 增加

要将新文字信息添加到列表中,请在顶部空白框内,键入所需的文字 (最多13个字符),然后单击增加。

删除

若要删除不需要的文字信息,请单击该文字信息,然后单击删除。

您可以使用拖放对宏信息进行重新排序。

也可以从主画面右下方 Tab1 选项卡上的主窗口的 Tx5 字段或 Tab 2 上的 自定义文字框中添加文字信息。 在输入信息后直接点击 [enter]。

TX5或自定义文字临时性发送一段文字,不用点击 [enter]就可以发送。 使用 **TX5**或自定义文字时自动程序会变成粉红色并停用,发送完文字宏后重新点击自动程序按钮,恢复自动 功能。

可用 @ 符号来代表对方呼号,# 符号来代表对方讯号报告。 例子:对方呼号为 BD7MJO 讯号为-08; @ #,发射内容将为 BD7MJO-08

2.7.0 报告

设定日志和信息资料导出方式.

2.7.1 记录日志

记录日志

提示我记录通联日志±
 ✓ 鳥用自动记录通联日志
 把日志记录转成RTTY模式⊻
 ✓ 把包报告写入注释栏
 记录完成后清除<u>D</u>×呼号及网格
 ✓ 关闭软件时清除D×呼号及网格
 提示我记录通联日志

通联完成后,提示把这次通联记录到通联日志里

启用自动记录通联日志

通联完成, 启用自动把这次通联记录到通联日志里.

提示: 当第一次使用 JTDX 的使用者,请先使用一次提示我记录通联日志 以便在通联记录提示框里输入功率数值并选用保留,否则没有功率数值.之后才转为自动把这次通联记录.



- 1. 是日志未打开,
- 2. 日志未开启 TCP 端口,

3. 日志 TCP 端口与 JTDX 的 TCP 端口连接不正确, 检查 JTDX TCP 闸口数值是否一致,重新启动日志软件.

2.7.2.1 Logger32 日志设定

Logger32 与 **JTDX** 连接设定,把 **Logger32** 日志设定为<mark>管理员身份</mark>执行,在软件底部的 **TCP** 位置右击,点选 **Click to Open socket**,他的内定值是: 127.0.0.1,端口为: 52001.





2.7.2.2 N1MM 日志设定

点击 N1MM 的 Config 菜单→ Configure Ports, Mode Control, Audio, Other...→在 Configurer 菜单的 Broadcast Data 页页底 Set the IP Address and port that an external program can connest to N1MM+ via TCP port for logging purposes (JTDX)

这项选用,点选 Enable,内置值 IP Address 127.0.0.1, TCP Port 52001



提示:若 N1MM 曾在选项上使用 JTAlert 外部软件导入,现在是不能用 JTDX 及 JTAlert 同时导入, 祗能选 择其中一种方式自动导入.

新

2.7.3 辅助UD	》服务器		
辅助UDP服务器地址	127.0.0.1		
辅助UDP服务器端口:	2333 🗘		
│	5器		
辅助 UDP 服务器地	址 本机为 127.0.0.1		
辅助 UDP 服务器端	口:可以自行设定.		
启用辅助 UDP 服务	哭		
2.7.4 记录至 A			
记录信息储存至	ALL.TXT 记录档内,	祗能选择一项。	
记录至ALL.TXT			
ノア解码信息			
□ 已解码及除错信!	₫.		
已解码信息 已解码及除错信息			
275 网络服务			
网络服务			
✔ 启用上传gQSL	网站	_	
用户名称s:	BD7MJO		
密码 <u>a</u> :			
Q TH 昵称 <u>i</u> :			
后用上传 eQ5L 网Σ 输 λ 田白 乞称 密	拓 · 乃 () 丁山 昵称		
	VR2UPU BD7MJ	10 2017.12.18 初稿 → 2	2021.11.13



一定要有 QTH 昵称,否则启用上传 eQSL 网站不能选用.

在 eQSL 网页 My profile 选项页内,有一项 QTH Nickname 资料,是分辨电台在各个不同 QTH 地点的代号,例如有些火腿经常搬屋转地址,或工作关系去别个地区设合有几年时间,就有不同的 QTH 及网格,用简明易记的代号去区分.

) 🕗 🔁 [
	ि ि
	Login Information
Registered Callsign: This callsign is:	BD7MJO Licensed Amateur
Name:	SZE-TO
Password:	Test Security
E-Mail Address:	
Home Page:	○ Original
Menu Type:	 Icons Javascript Dropdown Simple Text (Make sure you SAVE CHANGES, or this men log off!)
Language Preference:	English
	Station QTH Information
QTH Nickname	BD7MJO

2.7.6 启用 Spotting

✓ 启用<u>P</u>SK Reporter Spotting

_ 启用DXSummit Spotting

启用 <u>PSK Reporter</u> Spotting 启用 DXSummit Spotting

把你所接收到其他电台的呼号,转发送给网站去发布。

2.7.7 主要 UDP 服务器

主要 UDP 服务器地址: 127.0.0.1 ;为电脑本机

主要 UDP 服务器端口: 2237

JTDX 更新状态如 波段,工作模式,日志从 UDP 端口送到其他软件去使用,如 HRD, Logger 32 等程序,通 过这端口读取资料,把旁边 接受 UDP 请求 在接受 UDP 的请求时通知 接受 UDP 请求还原窗口 3 个都选项都 选上。

启用发送通联记录的 ADIF 数据

启用发送到已记录的通联日志 ADIF 数据送到外部日志软件.



防止通过一些未确认的呼号通过 UDP 发送出去

标记了问号的信息不会传递给 JTAlert 和其他基于 UDP 的软件.

启用信息过滤器来防止某些个人的信息经 UDP 传出

将应用选定的文本筛选器来限制来自 JTDX 的_UDP 信息的传输,例如,某些大洲的信息可能会被阻止。

主要UDP服务器							
主要UDP服务器地址:	127.0.0.1			接到	€UDP请≶	Ŕ	
	2237	-	•	在招	爱UDP的	的请求时	通知
	l		- -	接到	EUDP请S	求还原窗	30
✔ 启用发送通联记录	的ADIF数据						
✔ 防止通过一些未确	认的呼号通过UDP发送出去						
✔ 鳥用信息过滤器来防止某些个人的信息经UDP後							

Logger32 与 JTDX 连接设定比较简单,把 Logger32 日志设定为管理员身份执行,在软件底部的 UDP 位置右 击,点选 Click Open UDP socket,他的内定值是: 127.0.0.1,间口为: 2237,就可以把通联的记录传送到 Logger32 日志软件内.



2.8.0 频率

2.8.1 工作频率

在工作频率窗框内,右键,选择菜单。 工作頻率

IARU區域	模式		頻率	
		冊川	除	
		插	入	
		載	入业	
		另	存為	
			(Ĥ	
		重	置	
•				
弟 右键单击该项频	「家并洗择 刪路			

请右键单击该坝频率升远并

插入…

插入一个自定的频率,例如 FT4/8 比赛频率,或远征台常常使用的频率. 选择模式,输入频率.

	JTDX 中文使用手册 作者: VR2UPU BD7MJO
🗚 JTDX - BD7MJO ?	×
模式丛:	
頻率 <u>F</u> (从Hz):	
確定の取消に	
载入	
另存为	
合并	
按钮可将表返回到其默认配置	
当安装 JTDX 后发现频率表失踪	时,可用 Reset 重置找回频率表。
2.8.2 频率校准	
頻率校准	
/捐截: 0.00 Hz ♀	
作科率: 0.0000 ppm 🗘	

如果您使用 WWV 或其它可靠的频率参考校准您的电台,或者使用 WSPR 设置的精确频率测量中的技术,发送到电台并从其收到的频率值将被调整,使得由 JTDX 显示的频率是准确的。

2.8.3 电台信息

您可以为您的电台存储 波段、偏移量 和 天线描述 信息。这些信息将被包括在接收报告发送到 <u>PSK</u> <u>Reporter</u> 网站 。











定义 接收频率解码次数解码尝试次数

提示解码时差范围:

此 时差窗口仅用于基于接收频率 CALL3 数据的提示解码,专注于 CQ 和我的呼叫他调用他网格信息.值越高, 假解码数就越多.

使用频率掩码解码

针对过度拥挤的频段条件, 激活两个额外的频率屏蔽 JT65 解码通道. 如果频带上的信号很少, 则自动激活该解码过程. 仅将此设置用于快速 CPU.

最佳解码频率:

定义用于解码 JT65a 信号的上限,默认值值为 3000 Hz.

谐波解码深度:

接收或发射路径中的信号失真会产生 JT65A 信号(JT65B、JT65C等)的谐波通过解码信号的减法,解码 JT65A 信号谐波可以提高整体解码效率.解码深度与所需的 CPU 资源成正比,将其设置为 1 以表示 CPU 速度 较慢.更高的深度值将允许解码更多的谐波.支持 JT65B 和 JT65C 解码.

2.12.2 T10 解码参数

解码尝试次数: 宽带解码的解码通过次数

	JTDX 中文使用手册 作者: VR2UPU BD7MJO
接收频率解码尝试次数: 定义接收频率解码次数解码;	尝试次数
T10解碼參數	
解碼嘗試次數: 1	
接收頻率解碼嘗試次數:1	
	VD2UDU RD7M TO 2017 12 18 汕连 → 2021 11 13 亜鉱
	vrcuru du/10/0 (2017.12.10 10/10) → 2021.11.13 史新